Jogar jogos de PS2 por Pendrive ou Disco Externo

1-Criar uma pasta chamada DVD (Letras todas maiúsculas) na Pendrive ou Disco Externo e copiar os jogos de PS2 (em formato .iso) todos para dentro dessa pasta.

2-Ligar a PS2 (já com o cartão de memória FMCB e Pendrive ou Disco Externo inseridos nela)

3-Entrar no OPL (Open PS2 Loader), escolher o jogo e premir o botão X para iniciar o jogo selecionado.

Caso os jogos da Pendrive ou Disco Externo não apareçam no OPL:

-Verifique se a Pendrive ou Disco Externo estão em formato Fat32 ou em formato exFat.

-Verifique se a pasta DVD tem as letras todas maiúsculas e está criada na raíz da Pendrive ou Disco Externo, e se os jogos estão em formato .iso.

-Verifique se o cartão de memória FMCB está inserido na Slot 1 da PS2 (Entrada esquerda dos cartões da PS2).

-Experimente conectar a Pendrive ou Disco Externo a outra entrada USB da PS2.

Jogar jogos de PS1 por Pendrive ou Disco Externo

-Sacar jogos de PS1 (em formato .vcd) para dentro da pasta chamada POPS (letras todas maiúsculas) e copiar a pasta POPS para a raíz da Pendrive ou Disco Externo.

2-Ligar a PS2 (com o cartão de memória FMCB e Pendrive ou Disco Externo já inseridos nela)

3-Entrar no PopsLoader, premir o botão X para selecionar o método de dispositivos USB.

4-Escolher o jogo e premir o botão X para iniciar o jogo selecionado.

Caso os jogos da Pendrive ou Disco Externo não apareçam no PopsLoader:

-Verifique se a Pendrive ou Disco Externo estão em formato Fat32 ou em formato exFat.

-Verifique se os jogos de PS1 estão em formato .vcd

-Verifique se a pasta POPS tem as letras todas maiúsculas e está criada na raiz da Pendrive ou Disco Externo, e contém os ficheiros binários do PopStarter, caso não tenha o ficheiros binários faça download com o QR Code abaixo nesta folha.

-Verifique se o cartão de memória FMCB está inserido na Slot 1 da PS2 (Entrada esquerda dos cartões da PS2).

-Experimente conectar a Pendrive ou Disco Externo a outra entrada USB da PS2.